



PRIMEROS PASOS CON COLORGATE VERSIÓN 25.10

GUÍA PARA LICENCIAS CON SOFT KEY



THE CORE OF PRINTING
Version 25

Editor

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH
Grosse Duewelstraße 1
30171 Hannover
Alemania

Contacto

Teléfono: +49 511 942 93-0
Fax: +49 511 942 93-40
Correo electrónico: contact@colorgate.com
www.colorgate.com

Los nombres de software y hardware utilizados en este manual son, en la mayoría de los casos, marcas registradas y están sujetos a derechos legales. La información contenida en este manual está sujeta a los derechos de protección de patentes. En esta publicación, los textos e imágenes del producto documentado son material protegido por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. También se reservan los derechos de reproducción en fotocopias, presentaciones, televisión y radio. Se permite expresamente la impresión de este manual para los socios comerciales y clientes de ColorGATE. Los nombres de los productos se han utilizado aquí sin un permiso de uso ilimitado. Las imágenes y los textos se han dispuesto cuidadosamente. Sin embargo, no se pueden excluir por completo los errores. ColorGATE Digital Output Solutions GmbH no se hace responsable de la información incorrecta y sus consecuencias. Una responsabilidad o compromiso legal es imposible.

ColorGATE Digital Output Solutions GmbH agradece cualquier comentario o sugerencia para mejorar la documentación. Envíe sus comentarios por correo electrónico a contact@colorgate.com.

© Copyright 2025 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

Actualizado 04/12/2025

Primeros pasos con ColorGATE

Gracias por utilizar nuestro software de alto rendimiento. Esta guía le indicará los primeros pasos con su producto ColorGATE. Cubre-los-siguientes-productos-software-de-impresión:


- ColorGATE Productionserver 25.10 (incluye Ceramic, Décor, Packaging y Textile Productionserver, Core Productionserver, Automation Productionserver, Simulation & Proofing Package)
- ColorGATE Filmgate 25.10


Le deseamos mucho éxito con nuestro software.

Su equipo de ColorGATE

Acerca de nuestro modelo de licencia

Hay dos tipos de licencia diferentes disponibles para los productos de software de ColorGATE:

-  **Soft key:** El software se activa con un código de activación que vincula la licencia al ordenador respectivo a través del servidor de licencias ColorGATE. Hay dos maneras de operar una licencia de soft key:
 - **Modo online (recomendado):** mismo puede transferir su software a otro ordenador en cualquier momento y realizar las actualizaciones de la licencia.
El ordenador RIP debe tener una conexión permanente a Internet (durante la activación de la licencia y mientras se utiliza el software ColorGATE).
 - **Modo offline:** puede activar su licencia una vez y utilizar el software solo en el ordenador RIP utilizado para ello.
El ordenador solo necesita estar conectado a Internet para la activación de la licencia y puede estar desconectado mientras trabaja con el software ColorGATE.
Si quiere actualizar su licencia o transferirla a otro ordenador, debe pasar primero al modo online. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo pasar del modo fuera de línea al modo en línea (y viceversa) y lo que hay que tener en cuenta en el modo fuera de línea, consulte nuestra [entrada del blog](#).

-  **USB key:** La licencia se verifica mediante una llave USB y un archivo llave.

¿Qué tipo de licencia tengo?

- Si ha recibido un **dongle USB**, tiene una licencia con **USB key**.
- Si ha recibido un **dongle USB**, tiene una licencia con **Soft key**.

Este documento cubre la instalación y activación con una licencia con **soft key**. Si ha adquirido otro tipo de licencia, consulte las guías respectivas. Puede descargarlas en <https://www.colorgate.com/support/en/support/manuals>.

Requisitos del sistema

Sistemas operativos (64-Bit)

- Microsoft Windows 10 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 11 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- Microsoft Windows Server 2025

(Para un rendimiento óptimo recomendamos Microsoft Windows 10 / 11)

- Los dispositivos Apple Mac con procesadores basados en ARM (chips M1) no son compatibles. En los Mac basados en Intel, Productionserver puede utilizarse junto con un dongle USB Parallels Desktop.

Hardware

Requisitos mínimos de hardware:

- CPU: Intel Core i3-2100 / AMD Athlon II X2 340
- RAM: ≥8 GB
- Espacio libre en el disco: 120 GB
- Resolución de la pantalla: 1280 x 1024

Recomendado para usar una sola impresora:

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 o más reciente
- RAM: ≥16 GB
- Espacio libre en el disco: 120 GB SSD
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080

Recomendado para usar varias impresoras:

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X o más reciente
- RAM: ≥16 GB
- Espacio libre en el disco: 512 GB NVME
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080

Instalación y funcionamiento

- Adaptador LAN, se requiere TCP/IP para la conexión a la red
- Se requiere acceso a Internet para conectarse al servidor de licencias en `gls.codefusion.technology` a través del puerto 443
 - Modo online: Se requiere acceso permanente a Internet para la activación y el funcionamiento (el software necesita conectarse al servidor de licencias en determinados intervalos, normalmente una vez al día)
 - Modo offline: Se requiere acceso a Internet para la activación

Interfaces compatibles (según las impresoras, los dispositivos de medición y los plotters de corte utilizados)

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

Uso en entornos virtualizados

El uso del software ColorGATE en máquinas virtuales no está permitido con licencias con soft key.

Registro

Para poder utilizar su software, debe crear una cuenta de usuario en el área Service & Support (Servicio y soporte) de nuestro sitio web y registrar el producto allí. Después, podrá activarlo.

Durante el registro del producto, puede decidir si desea utilizarlo en modo online o offline. En el modo online, puede desactivar el software usted mismo, si desea transferirlo a otro ordenador más tarde, pero necesitará una conexión permanente a Internet. En el modo fuera de línea, sólo se requiere una conexión a Internet durante la activación de la licencia, pero tendrá que cambiar al modo en línea si quiere transferir la licencia a otro ordenador más adelante.

Como usuario registrado, también tendrá acceso al sistema de asistencia web y al área de descargas, donde podrá descargar software, actualizaciones, paquetes MIM con perfiles ICC y documentación técnica para su software.

Registro de usuario

1. Ir a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Haga clic en **Login / Register**.
3. Haga clic en **Register now**.
4. Un asistente le guiará en los siguientes pasos.

Ahora puede registrar su producto.



Registro del producto

1. Ir a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si no ha iniciado sesión en su perfil de usuario, haga clic en **Login / Register** para iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. En el menú, seleccione **Registro de productos**.
4. Se muestra la página **Product Registration** (Registro del Producto).
5. Un asistente le guiará en los siguientes pasos.

Su producto se ha registrado correctamente y aparece en **Account & Licenses** (Cuenta y licencias) en la pestaña **Licenses** (Licencias).

Descarga e instalación

Requisito previo: El instalador debe iniciarse con privilegios de administrador. Durante la instalación, el instalador creará una entrada en el registro local de Windows en Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\DSS y establecerá los derechos de usuario en "Everybody" (Todos). Esto es necesario para que otros usuarios del PC puedan utilizar la solución ColorGATE instalada. También tenga en cuenta que el acceso de Lectura/Escritura debe ser establecido para cualquier usuario para la ruta C:\ProgramData\Denuvo.

1. Ir a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Si no ha iniciado sesión en su perfil de usuario, haga clic en **Login / Register** para iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Haga clic en **Menu > Download > Software**.
4. Dependiendo del software que desee instalar, consulte el filtro **Productionserver** o **Filmgate** y descargue el software. La versión de software más reciente siempre encabeza la lista.
5. Haga clic en  para descargar la nueva versión del software.
6. Inicie el instalador y siga las instrucciones.
7. En el paso de **License Type Selection** de la instalación, seleccione la licencia con **Soft key**  ..
8. Haga clic en **Siguiente** y siga las instrucciones para completar la instalación.
9. En determinadas impresoras, es posible que tenga que instalar componentes de software adicionales, como por ejemplo módulos de medios tonos. Los encontrará en <https://www.colorgate.com/support/en> > **Menu > Download > Software > Printer-Related**.
10. Si se utiliza la impresora a través de USB: instale el controlador de impresora proporcionado por el fabricante.


Ha instalado correctamente el software.

Nota: Dependiendo de su hardware, el primer inicio del software después de la instalación puede tardar un poco más, ya que algunos archivos tendrán que ser desempquetados en segundo plano.

Activación

Una vez completado el registro del producto e instalado el software, deberá activarlo la primera vez que inicie el programa introduciendo un código de activación.

Nota: Si tiene un Value Pack 1-5 y todavía no ha confirmado el Value Pack durante el registro del producto, debe aceptar el Value Pack antes de iniciar el proceso de activación. Para ello, vaya a <https://www.colorgate.com/support/en> (es necesario iniciar sesión) > **Menu > Account & Licenses > Pestaña Licenses** (1) y haga clic en **Accept** (2).



Nota: Tenga en cuenta que se requiere una conexión a Internet para activar su licencia con soft key.

Cómo activar y utilizar el software

Prerrequisito: El software necesita establecer una conexión https a gls.codefusion.technology a través del puerto 443. Asegúrese de que el puerto correspondiente no está bloqueado por su cortafuegos.

1. Ir a <https://www.colorgate.com/support/en>.
2. Haga clic en **Login / Register** e inicie sesión con sus credenciales de acceso.
3. Haga clic en **Menu > Cuenta y licencias (Account & Licenses)** para acceder a su perfil de usuario.
4. Seleccione la pestaña **Licencias** y haga clic en su número de licencia. A la derecha aparece el código de activación de esta licencia.
5. Copie el **código de activación** haciendo clic en el botón situado junto a él.

6. Inicie el software. Se abre un cuadro de diálogo.
7. Introduzca su código de activación y confirme haciendo clic en **Activate**.

**Enter activation code**

Please make sure that you have an active internet connection. Then enter your activation code and click on "Activate". The license server will be connected and an unlock code will be requested. If you want to cancel the process, click on "Exit".

Activation code:

Exit

Activate

El software ya se puede usar sin restricciones.

Nota: Su licencia está ahora vinculada a la configuración actual de su ordenador RIP. Si más adelante desea utilizar el software en otro ordenador o actualizar su versión, tendrá que desinstalar el software o revocar la licencia en el ordenador antiguo.

Nota: Si tiene algún problema con la activación de su licencia para la tecla programable o no hay conexión con el servidor durante la activación y recibe un mensaje de error, le recomendamos encarecidamente que utilice la herramienta **ColorGATE Dependency Checker**. Esta herramienta permite evaluar la situación actual de sus políticas de TI y averiguar si es necesario habilitar determinados ajustes preestablecidos o, en entornos muy estrictos, si su entorno de TI impide el uso de la licencia.


ColorGATE Dependency Checker

ColorGATE Dependency Checker es una herramienta que evalúa rápidamente el entorno de instalación y muestra el resultado de las pruebas para las tres áreas de requisitos: registro, permisos de carpetas y conectividad.

Siga los siguientes pasos para comprobar si hay algún problema con las áreas de requisitos:

1. Vaya a <https://www.colorgate.com/support/en/download?maincat=4> y descargue **ColorGATE Dependency Checker**.
2. Extraiga el archivo zip.
3. Instale **ColorGATE Dependency Checker V1.1.exe**.
4. Inicie la herramienta. La herramienta mostrará los resultados para cada una de las tres áreas:

registro, permisos de carpeta y conectividad, independientemente de si han fallado.




```
C:\Users\gandre\Dropbox\Public\Colorgate Dependency Checker.exe
Starting dependency check...
Starting registry permission check...
RegCreateKeyExA() on path "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DSS\Produc
RegCreateKeyExA() finished successfully, continue...
RegCreateKeyExA() on path "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DSS\Produc
RegSetValueExA() finished successfully, continue...
Finished registry permission check successfully!
Starting file permission check...
SHGetFolderPath() finished successfully, continue...
Denuvo folder in %PROGRAMDATA% exists, continue...
DependencyCheck folder in %PROGRAMDATA% exists, continue...
File handle opened successfully, continue...
Content written to file successfully, continue...
```

Si alguna zona falla, por favor, póngase en contacto con su equipo de TI para obtener más ayuda.

Primeros pasos en su software

Cuando inicie el software por primera vez, verá un cuadro de diálogo del **asistente de configuración**. Este diálogo le ofrece algunas sugerencias sobre qué hacer a continuación.



Encontrará más detalles sobre este diálogo en la ayuda en línea. Para ello, pulse **F1** en su teclado.

Opciones de soporte técnico

Ayuda en línea

En el software, puede abrir la ayuda en línea pulsando la tecla **F1**.

Value Pack

El Value Pack es un contrato de mantenimiento y mantenimiento disponible con todas las soluciones de software ColorGATE. Incluye todas las actualizaciones y mejoras, así como el acceso al soporte técnico.

Encontrará más información en . <https://www.colorgate.com/es/servicio-y-soporte/recursos/value-packs/>

ColorGATE FAQ

En el área de preguntas frecuentes encontrará una recopilación de todas las preguntas más frecuentes. Para ello, vaya a <https://www.colorgate.com/service-support/resources/faq/>.

Partners comerciales ColorGATE

Su distribuidor es el primer punto de contacto en caso de cualquier solicitud relacionada con el soporte técnico.

Soporte web

Nota: Tenga en cuenta que nuestro soporte web solamente está disponible con un Value Pack válido.

Si su distribuidor no puede ayudarle, nuestro equipo de soporte técnico está a su disposición. Puede crear tickets de soporte web directamente en el software o a través del área de Servicio y Soporte de nuestro sitio web. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo, consulte nuestra [entrada en el blog](#).

- Para crear tickets de soporte web directamente en el software pulse **Ayuda > Ticket de soporte web...** A continuación, haga clic en **Login with your ColorGATE account credentials** (Iniciar sesión con las credenciales de su cuenta ColorGATE) e introduzca sus datos de acceso.
- Si no puede crear o editar un ticket web directamente desde el software ColorGATE (por ejemplo, porque su ordenador RIP no dispone de conexión a Internet o utiliza una versión de software anterior a la V25), visite <https://www.colorgate.com/support/en> e inicie sesión con sus credenciales de acceso personales. A través de **Menu > Support > Web Support** puede crear un ticket de soporte web.