COLORGATE20をお使いになる前に

シングルホストライセンス版

(SHL-SW / SHL-HW)



 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 11/2020 ColorGATE Digital Output Solutions GmbH

ColorGATEをお使いになる前に

この度は当社の高性能RIPソフトウェアをご購入いただき誠にありがとうございます。このガイドでは、 ColorGATE製品の最初のステップについて説明します。当社のソフトウェアを快適にご利用いただくために、 本文書をご一読ください。

ColorGATE**チームー**同

新しいライセンスモデルについて

ColorGATE Ver20ソフトウェア製品には、3つの異なるライセンスタイプがあります:

- シングルホストライセンス / ソフトウェア(SHL-SW):1台のコンピュータで使用するためのソフトウェアベースのライセンス。このソフトウェアは、ColorGATEライセンスサーバーを介しライセンスをそれぞれのコン ピューターにバインドするアクティベーションコードで、アクティベーションされます。
- シングルホストライセンス / ハードウェア(SHL-HW):1台のコンピューターで使用するためのハードウェア ベースのライセンス。ライセンスは、USBドングルとキーファイルによって確認されます。
- マルチホストライセンス / ソフトウェア(MHL-SW): 複数のコンピューターで使用するためのソフトウェア ベースのライセンス。MHL-SWライセンスは、ローカルネットワークを介してライセンスを管理するための 追加ツールであるFloating License Manager(FLM)を使用します。

このドキュメントでは、シングルホストライセンスのインストールとアクティベーションについて説明します。MHL-SWライセンスを取得した場合は、マルチホストライセンスのガイドを参照してください。 https://www.colorgate.com/manualsからダウンロードできます。

どのライセンスタイプを所有していますか?

- USBドングルを受け取った場合、シングルホストライセンス / ハードウェア(SHL-HW)を所有しています。
- USBドングルを受け取っていない場合は、ソフトウェアベースのライセンスを所有しています。
 - ライセンスがインターネットにアクセスできる1台のコンピューターでの使用を目的としている場合は、シングルホストライセンス / ソフトウェア(SHL-SW)を所有しています。
 - ライセンスが複数のコンピューター、またはインターネットにアクセスできないがローカルネットワーク経由でFloating License Managerを実行しているサーバーにアクセスできるコンピューターでの使用を目的としている場合は、マルチホストライセンス/ソフトウェア(MHL-SW)を所有しています。

Ver10からVer20へのアップグレード

Ver10のインストールからVer20にアップグレードする場合は、最初に最新のVer10ビルドをインストールすること をお勧めします。<u>https://support.colorgate.com</u> >[Download] > [Software & Updates] > [Version 10] > [Productionserver/Filmgate/Proofgate 10](ログインが必要です)からダウンロードできます。次に、 Ver10のシステム構成のバックアップを実行します。その後、Ver20をインストールして、バックアップをインポート できます。

システム要件

オペレーティングシステム(64ビット)

- Microsoft Windows 8.1 (Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows 10(Pro, Enterprise)
- Microsoft Windows Server 2012
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- (Apple macOS with Parallels Desktop)

ハードウェア

ハードウェアの最小要件

- CPU: Intel Core i3-2100 / Athlon II X2 340
- RAM:4GB以上
- 空きディスク容量: 120GB
- ディスプレイの解像度:1280 x 1024

1台のプリンタで使用する場合の推奨要件

- CPU: Intel i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 以上
- RAM:8GB以上
- 空きディスク容量: 120 GBのSSD
- ディスプレイの解像度:1980 × 1080

複数台のプリンタで使用する場合の推奨要件

- CPU: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3800X 以上
- RAM:16 GB以上
- 空きディスク容量:512 GBのNVME
- ディスプレイの解像度:1980 × 1080

設置機器および運用に必要なもの

LANアダプター、ネットワーク接続に必要なTCP / IP; ソフトウェアベースのライセンスにはインターネット接続が 必要です; ハードウェアベースのライセンスに必要なUSBポート

対応インターフェイス

Ethernet, TCP/IP, USB, FireWire

仮想環境での利用

ソフトウェアベースのライセンス:

ソフトウェアベースのライセンスは、仮想マシンでのColorGATEソフトウェアの操作は許可されていません。

ハードウェアベースのライセンス(「ハードウェアドングル」):

仮想環境ソリューションがUSBに対応している場合は、通常ColorGATEソフトウェアをハードウェアベースのラ イセンスで運用できます。ただし、仮想環境ソリューションに関連して発生した問題については、ColorGATE はサポートできません。プリンタ、測色器、カッティングプロッタをUSBで接続している場合は、使用できる機能 が限られる場合があります。また、本ソフトウェアで高いパフォーマンスを得るためには、仮想マシン専用のリ ソースを備えたハードウェアが必要になります。このような理由から、仮想環境はテスト目的でのみ使用する ことをお勧めします。

登録

ソフトウェアを使用するには、当社のWebサイトの[Service & Support]エリアでユーザーアカウントを作成し、 そこで製品を登録する必要があります。その後、それをアクティブにすることができます。

SHL-SWライセンスを所有している場合、アクティベーションなしでは製品を使用することはできません。

SHL-HW**ライセンス**をお持ちの場合、製品が登録およびアクティベーションされるまで、プログラムを開始するたびに製品登録の要求が表示されます。製品の登録とアクティベーションを行わないと、試用期間の経過後にプログラムを開けなくなります。

ユーザー登録を行うと、当社Webサイトのサポートシステムとダウンロードページにアクセスできるようになりま す。このページでは、ソフトウェアの更新版、MIMパッケージとICCプロファイル、参考資料をダウンロードできま す。

ユーザー登録

- 1. <u>https://support.colorgate.com</u>を開きます。
- 2. メニューの[Users & Products] > [User registration]を選択します。
- 3. 製品登録手順が順を追って示されます。

ユーザー登録 - ステップ1

Access data mail address*	max.printing@printcompany.com	
assword*	••••••	
onfirm password*	••••••	
how password in plain ext		
	* Required fiel	d
	Password requirements:	
	 ▶ at least 9 characters long ▶ at least one upper-case letter ▶ at least one digit ▶ avoid two or more identical characters next to each other ▶ avoid character sequences (e.g. abc, XYZ, 123) 	

番号	説明
1	メールアドレスをここに入力してください。
	ここにご希望のパスワードを入力して確認します。次のパスワード要件が適用されます:
2	 9文字以上 1文字以上の大文字 1文字以上の半角英数字 同じ文字を2つ以上連続させない 特定の文字の連続パターンを避ける(例:abc、XYZ、123)
3	入力したパスワードをプレーンテキストで表示します。
4	ここをクリックして次のステップに進みます。

ユーザー登録 - ステップ2

Salutation*	Mr.	-	Phone	+/	/	
First name*	Max		Fax	+ /	/	
Last name*	Printing		Mobile	+	1	
Company*	PrintCompany					
Street address*	High Street 20					
Zip code*	12345					
City*	Newport					
Country*	United Kingdom	-				
Communicatio	n					
Language*	English	-	Newsletter*	Yes		-
					~	
I accept the	Privacy Policy and the Terms and Conditions.			I'm not a rob	ot reCAPT	CHA
					Privacy - 1	erms
					,	Required field
						Required field
	Pr	evious	Register			* Required field
	Pr	evious	Register			* Required field
悉县	P	evious	Register			Required field
番号	Pr	evious	Register 説	明		Required field
番号	敬称、姓名をここに入力	evious 」します。	Register	明		Required field

	敬称、姓名をこころ力します。
2	ここに電話番号、ファックス番号、携帯電話番号を入力します。
3	ここに会社名を入力してください。
4	ここに住所(住所、郵便番号、都市、国)を入力します。
5	ColorGATEとの連絡に使用する言語を選択します。
6	ここで、ColorGATEニュースレターを受け取るかどうかを指定します。
7	これはインターネットボットからのリクエストを防ぐためのCAPTCHAです。 続行するには チェックボックスをオンにする必要があります。
8	リンクをクリックして、プライバシーポリシーと利用規約をお読みください。 続行するには チェックボックスをオンにする必要があります。
9	Previous をクリックして前のステップに戻るか、Register をクリックして登録を完了します。

ユーザー登録 - ステップ3

確認メールが届きます。メールに記載されている手順に従って、アカウントをアクティベーションしてください。

これで製品を登録できます。

製品登録

- 1. <u>https://support.colorgate.com</u>を開きます。
- 2. ユーザープロファイルにまだログインしていない場合は、Loginをクリックし、Eメールアドレスとパスワード を入力してログインします。
- 3. メニューの[Users & Products] > [Product registration]を選択します。
- 4. 製品登録手順が順を追って示されます。

製品登録 - ステップ1

Product registration	
To be able to operate your ColorGATE product beyond the test period, please perform a product registration. Enter the following data:	
License number* 500001303 🚯	
Primary email address max.printing@printcompany.com	6
Additional email addresses	
* Required field	
Next	<u> </u>

番号	説明
1	ライセンス番号をここに入力します。ライセンス番号は、ライセンスの使用状況に関す る通知メールで確認できます。ハードウェアライセンスの場合、番号はドングルにも記 載されています。
2	デフォルトでは、製品ライセンスに関連するすべての電子メールは、your user profile で指定された電子メールアドレスに送信されます。これらのメールの送信先を追加す る場合、追加アドレスをここに入力をします。
3	ここをクリックして次のステップに進みます。

製品登録 - ステップ2

登録しようとしているライセンスの概要が表示されます。Nextをクリックして続行します。

roduct registration — Printers		License number:	500001303
pecify the printer drivers for y f you have already selected pri f you have not yet set any prin	our license here. ter drivers, they are displayed and can be changed if ne er drivers for your license, you can select them here.	cessary.	1
Printer*	Printer*	Add printer	∎ •
Acuity LED 48	▼ HP Latex 570		
InkSaver	Saver InkSaver	5	
Kequirea nela			
	Previous	Next	6

番号	説明
1	ライセンス用のプリンタドライバを既に選択している場合は、ここに表示されます。
2	未割り当てのOutput Management Setsが残っている場合は、Add printerをクリックして、目的のドライバーを選択できます。
3	Previousをクリックして前のステップに戻るか、Nextをクリックして続行します。

製品登録 - ステップ4

Product registration — Value Pack Terms	and Conditions	License number: 500001303
To complete the product registration, you More information about the Value Pack ca	u must accept the Value Pack Terms and Conditions. n be found <u>here</u> .	0
S I accept the Terms and Conditions.		0
₹.		
	Previous Next	8
番号	説	明

番号	説明
1	このステップでは、利用規約に同意する必要があります。詳細については、リンクをクリックしてください。
2	チェックボックスをオンにして、利用規約に同意します。
8	Previousをクリックして前のステップに戻るか、Nextをクリックして続行します。

製品登録 - ステップ5



番号	説明
1	完成したライセンス構成がここに表示されます。データが正しいか確認してください。
2	ColorGATEカスタマーサービスチームにコメントや質問がある場合は、ここに入力して下さい。
8	Previous をクリックして前のステップに戻るか、Register now をクリックして登録を完了します。

SHL-SWライセンスを使用している場合は、user profileでアクティベーションコードを取得し、ソフトウェアをア クティベーションできます。SHL-HWライセンスを使用している場合は、詳細を確認し、2日以内に永続ライセ ンスファイルがWebサーバーからダウンロードできることを電子メールで通知します。このライセンスファイルを使 用して、製品のアクティベーションを行います。

インストール

前提条件: SHL-HWライセンスを使用している場合、インストールを開始する前にドングルをUSBポートに接続します(プログラムを操作するには挿入したままにする必要があります)。

- 1. ソフトウェアインストーラーをダウンロードします。<u>https://support.colorgate.com</u>> [Download] > [Software & Updates]にあります(ログインが必要です)。
- 2. インストーラーを開き、指示に従います。
- プリンタによっては、ハーフトーンモジュールなど、他のソフトウェアコンポーネントのインストールも必要になる場合があります。https://support.colorgate.com>[Download] > [Software & Updates] > [Printer-Related] でそれらを見つけることができます。
- 4. プリンタをUSBを介して使用する場合:製造元から提供されるプリンタドライバをインストールします。

アクティベーション

製品登録完了後、プログラムの初回起動時に、ソフトウェアをアクティベーションする必要があります。 アクティ ベーションプロセスは、ライセンスタイプによって異なります。 SHL-SWの場合、オンラインでのみアクティベーショ ン可能ですが、 SHL-HWはオフラインでもアクティベートできます。

オンラインアクティベーション(SHL-SW)

- 1. <u>https://support.colorgate.com</u>を開きます。
- 2. User profileにまだログインしていない場合は、Loginをクリックし、Eメールアドレスとパスワードを入力 してログインします。
- 3. User profileに移動し、Licensesタブを選択します。
- 4. 目的のライセンス番号を選択します。
- 5. Licenseセクションに、対応するアクティベーションコードがあります。
- 6. ソフトウェアを起動します。ダイアログボックスが開きます。
- 7. アクティベーションコードを入力、Activateをクリックし確認します。

これで、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。

オンラインアクティベーション(SHL-HW)

- 1. ソフトウェアを起動します。ダイアログボックスが開きます。
- 2. [はい]をクリックして、ColorGATEのWebサーバーにアクセスします。
- 3. 表示されるダイアログで[ダウンロードを開始…]をクリックすると、ライセンスファイルが自動的に保存されます。

これで、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。

オフラインアクティベーション(SHL-HW)

インターネットにアクセスできるコンピューターで

- 1. <u>https://support.colorgate.com</u>を開きます。
- 2. User profileにまだログインしていない場合は、Loginをクリックし、Eメールアドレスとパスワードを入力してログインします。
- 3. User profileに移動し、Licensesタブを選択します。
- 4. 目的のライセンス番号を選択します。License detailsセクションで、Download license fileをクリックします。
- 5. ライセンスファイルをRIPコンピューターに転送します(例:USBスティックまたはローカルネットワーク経由)。

RIPコンピューター上で

- 6. ソフトウェアを起動します。ColorGATEのWebサーバーにあるライセンスファイルを探すかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- 7. いいえをクリックして、Webサーバーへのアクセスをキャンセルします。
- 8. **ライセンスファイルを開く**…をクリックして、ローカルドライブまたはネットワークドライブからライセンスファイルを開き、そこから保存します。

これで、ソフトウェアを制限なく使用できるようになります。

サポートオプション

オンラインヘルプ

ソフトウェアの使用中にF1キーを押すと、オンライヘルプを開くことができます。

Value Pack

Value Packは、ColorGATEの全ソフトウェアソリューションで利用できるメンテナンス&サポート契約です。またこれには、すべての更新とアップグレード、およびテクニカルサポートへのアクセスの権利が含まれます。

<u>https://www.colorgate.com/service-support/resources/value-packs</u>を開き、個人のログイン認証情報でログインします。

ColorGATEの販売代理店

サポートが必要な場合は、まず販売代理店に連絡してください。

Webサポート

販売代理店で問題を解決できない場合は、当社のWebサポートをご活用ください。 <u>https://support.colorgate.com</u>を開き、個人の認証情報でログインします。[Service & Support] > [Websupport]で、Webサポートチケットを作成できます。